

Configuración de Correo con Microsoft Entourage

Para realizar la configuración de tu cuenta de correo sigue los siguientes pasos.

Paso 1. Selecciona el Icono de **Microsoft Entourage** para abrir el programa.




Si es la primera vez que abres el Microsoft Entourage continua con el **Paso 2** pues automáticamente te mostrará el Asistente para configurar cuentas o posiblemente la pantalla de configuración manual. De no ser así, realiza las siguientes indicaciones para llegar al asistente del **Paso 2**.

- a) Da clic en el menú **Entourage – Configuración de cuenta...** dentro del programa Microsoft Entourage.




- b) En la ventana que se muestra da clic sobre el icono **Nuevo**, para crear una cuenta de correo, como se muestra a continuación.



Ahora te aparecerá alguna de las 2 siguientes pantallas. Sigue las indicaciones según la pantalla que te aparezca.

Paso 2. Configuración Manual.

- a) Si te aparece el **Asistente para configurar cuentas**, debes ingresar tu Dirección de correo electrónico y dar clic en **Configurar cuenta manualmente**.



- b) Si te aparece la pantalla de **Nueva cuenta**, simplemente deja el valor de **Tipo de cuenta** como **POP** y da clic en **Aceptar**.



Paso 3. Configuración POP3. En la siguiente pantalla Ingresar los datos que se describen a continuación:

Nombre de cuenta:	Telmex Mail
Nombre:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Correo:	usuario@telmexmail.com (usuario es el nombre que se le asignó a tu cuenta)
Id de cuenta:	usuario@telmexmail.com (usuario es el nombre que se le asignó a tu cuenta)
Servidor POP:	pop3.live.com
Contraseña:	Escribe la Contraseña que te fue asignada.
Servidor SMTP:	smtp.live.com

NOTA: Si deseas que la contraseña se guarde, selecciona la opción *Guardar contraseña en mis llaves Mac OS*.

Modificar cuenta

Configuración de cuenta Opciones Seguridad del correo

Nombre de cuenta:

Incluir esta cuenta en la programación Enviar y recibir todo

Información personal

Nombre:

Correo:

Recepción de correo

Id. de cuenta:

Servidor POP:

Contraseña:

Guardar contraseña en mis llaves Mac OS

Envío de correo

Servidor SMTP:

Ahora, como parte de la seguridad, debes dar clic en **Opciones de recepción avanzadas**.

Modificar cuenta

Configuración de cuenta Opciones Seguridad del correo

Nombre de cuenta:

Incluir esta cuenta en la programación Enviar y recibir todo

Información personal

Nombre:

Correo:

Recepción de correo

Id. de cuenta:

Servidor POP:

Contraseña:

Guardar contraseña en mis llaves Mac OS

Opciones de recepción avanzadas

Envío de correo

Servidor SMTP:

Opciones de envío avanzadas

Cancelar Aceptar

Debes seleccionar las siguientes opciones:

Selecciona la opción	<i>Este servicio POP requiere conexión segura (SSL)</i>
Selecciona la opción	<i>Anular puerto POP predeterminado</i>
Cambiar Valor a	995

Da clic en el cuadro superior izquierdo para aceptar los cambios.

Modificar cuenta

Configuración de cuenta Opciones Seguridad del correo

Nombre de cuenta:

Incluir esta cuenta en la programación Enviar y recibir todo

Información personal

Nombre:

Correo:

Recepción de correo

Id. de cuenta:

Servidor POP:

Contraseña:

Guardar contraseña en mis llaves Mac OS

Envío de correo

Este servicio POP requiere conexión segura (SSL)

Anular puerto POP predeterminado:

Usar siempre contraseña segura

Cancelar Aceptar

Como parte de la seguridad, debes dar clic en **Opciones de envío avanzadas** y configurar los datos.

Modificar cuenta

Configuración de cuenta Opciones Seguridad del correo

Nombre de cuenta:

Incluir esta cuenta en la programación Enviar y recibir todo

Información personal

Nombre:

Correo:

Recepción de correo

Id. de cuenta:

Servidor POP:

Contraseña:

Guardar contraseña en mis llaves Mac OS

Envío de correo

Servidor SMTP:

Debes seleccionar las siguientes opciones:

Selecciona la opción	<i>El servicio SMTP requiere conexión segura (SSL)</i>
Selecciona la opción	<i>Anular puerto SMTP predeterminado</i>
Cambiar Valor a	<i>587</i>
Selecciona la opción	<i>El servidor SMTP requiere autenticación</i>
Selecciona la opción	<i>Usar la configuración del servidor de recepción de correo</i>

Da clic en el cuadrado superior izquierdo para aceptar los cambios.

Configuración de cuenta | Opciones | Seguridad del correo

Nombre de cuenta:

Incluir esta cuenta en la programación Enviar y recibir todo

Información personal

Nombre:

Correo:

Recepción de correo

Id. de cuenta:

Servidor POP:

Contraseña:

Guardar contraseña en mis llaves Mac OS

Envío de correo

Servidor SMTP:

El servicio SMTP requiere conexión segura (SSL)

Anular puerto SMTP predeterminado:

El servidor SMTP requiere autenticación

Usar la configuración del servidor de recepción de correo

Iniciar sesión usando


Id. de cuenta:

Contraseña:

Guardar contraseña en mis llaves Mac OS

Dominio para direcciones incompletas:

Para finalizar la configuración da clic en **Aceptar** para cerrar la ventana de configuración y da clic en **X** para cerrar la ventana de Cuentas.



Paso 4. Verificar funcionamiento de la cuenta de correo. Da clic en **Enviar y recibir**.



¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Telmex Mail!